

Чек-лист налаштування програмного РРО Торгсофт

Якщо ви продаєте товар самостійно, на касі в магазині, перевірте, що:

- Торгсофт [оновлено до останньої версії](#).
- Активована [опція «Програмний РРО»](#).
- [Є ключ](#) АЦСК «ПриватБанк» (*.jks) або АЦСК ТОВ «Україна» (*.zs2), який збережено на комп'ютері.
- [Завантажені та встановлені криптографічні бібліотеки](#) та [налаштовано повний доступ для всіх користувачів](#) до теки EndUser → C:\Program Files (x86)\Institute of Informational Technologies\Certificate Authority-1.3\End User
- У Торгсофт → Налаштування → Програмний РРО:
 - вказано шлях розташування криптографічних бібліотек,
 - [додано ПРРО](#).
- У Торгсофт → Товарознавство → Вид товару встановлені:
 - ознака «Фіскальний» - обов'язково,
 - ознака «обкладається ПДВ» і значення відповідного податку — за потреби,
 - «Акциз» — за потреби.
- У Торгсофт → Налаштування → Параметри → Чек:
 - встановлено «Тип чека» → «Фіскальний»,
 - умова друку чека — «Обов'язково для кожної реалізації»,
 - [обрано «Модель фіскального принтера» → Встановити/Налаштувати → Тип фіскального принтера → Програмний РРО](#):
 - обрано ПРРО,
 - ПРРО робочого місця для підприємства — [за необхідності](#),
 - встановлена ознака «Передавати інформацію про оплату банківським терміналом», якщо в магазині є банківський термінал.
- У Торгсофт → Налаштування → Налаштування ролей для Продавця [відкрити доступ до дії «Фіскальний реєстратор» на формі Реалізація](#).

Під кожним користувачем (Власник, Продавець тощо) — для всіх, хто буде продавати з цим ПРРО, потрібно зайти у програму та:

- У Торгсофт → Налаштування → Вибір принтерів → Нефіскальний чек/Чек для програмного РРО оберіть принтер чеків.
- Якщо ви використовуєте чекову стрічку на 56 мм, оберіть відповідний шаблон чека в Торгсофт → Налаштування → Налаштування шаблонів друку → шаблони ПРРО. Якщо чекова стрічка 80 мм, то обирати нічого не потрібно.